

02 Fetch4.0.3J1 (OS X)

『Fetch 日本語版 バージョン 4.0.3J1』を使うには、『Fetch 日本語版公式ホームページ』にて、『Fetch 日本語版 バージョン 4.0.3J1』をダウンロードし、お使いのパソコンにインストールします。詳しいダウンロード・インストールの手順は Fetch 日本語版公式ホームページ を参照してください。※『Fetch 日本語版 バージョン 4.0.3J1』はシェアウェアです。

Fetch 日本語版公式ホームページ…<http://www.hart.co.jp/fetch/>

なお、ソフトのバージョンによって、内容が多少異なる場合がありますのでご了承下さい。

1 FTP 初期設定

▼図：「Fwtch4.0.3J1」アイコン

「Fetch4.0.3J1」のアイコンをダブルクリックして
「Fetch4.0.3J1」を起動します。



2

▼図：[新規接続] ウィンドウ


[新規接続] ウィンドウが開きます。
三角のアイコンをクリックします。



3

▼図：[新規接続] ウィンドウ オプションメニューを開いた状態

オプションメニューが表示されました。



4

各項目を設定します。

① ホスト `www.ドメイン名`

お客様の FTP サーバー名を入力します。
www. の後にお客様のドメイン名を入力します。

② ユーザー名

「SYNERGY 設定通知メール」に記載されている、[**管理者アカウント**]を入力します。

③ パスワード

「SYNERGY 設定通知メール」に記載されている、[**仮発行パスワード**]（お客様によりパスワードを変更された場合は、変更後のパスワード）を入力します。


④ 接続開始時のディレクトリ

必ず「/web」と入力します。

入力したら、[OK] ボタンをクリックします。

以上で初期設定は完了です。設定に誤りがなければ、自動的にサーバに接続します。

▼図：[新規接続] ウィンドウ オプションメニューを開いた状態



5: クリック


5 ファイルのアップロード

サーバ接続に成功すると、[ftp. ドメイン名] ウィンドウが開きます。

FTP サーバー上のファイル一覧が表示されます。サーバ上にはあらかじめ「index.html」というファイルがあります。

[ファイル送信 ...] ボタンをクリックします。

▼図：[ftp. ドメイン名] ウィンドウ（サーバ上のファイルの一覧）




クリック

6

ウィンドウが現れ、お使いのパソコンに保存されているファイルの一覧が表示されるので、アップロードしたいファイルをクリックして選択してください。

選択したら [選択] ボタンをクリックします。

▼図：お使いのパソコン上のファイルが一覧表示されるウィンドウ



7

[ファイル送信] ダイアログが表示されます。

以下のように設定します。


1 ftp.ドメイン名 に保存するファイル名

サーバにアップするファイルの名前を任意に変更することができます。

2 形式

通常は [自動判定] でかまいません。

▼図：[ファイル送信] ダイアログ



設定をしたら [OK] ボタンをクリックします。

8

ファイルがサーバにアップロードされ、FTP サーバー内のファイル一覧に表示されます。

▼図：[ftp.ドメイン名] ウィンドウ（サーバ上のファイルの一覧）



9

▼図：[ftp.ドメイン名] ウィンドウ

アップロードが終わったら、ウィンドウのクローズボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。
これでデータのアップロードは終了です。




パーミッションを変更する場合は

CGI ファイルなどのパーミッションを変更する場合は以下のようにします。

1

▼図：[ftp.ドメイン名] ウィンドウ

サーバ上のパーミッションを変更したいファイルを、コマンドキーを押しながらクリックし、[パーミッション（権限）の設定...]を選択します。




コントロールキーを押しながらクリックして
[パーミッション（権限）の設定] を選択

2

▼図：[パーミッション（権限）] ウィンドウ

[パーミッション（権限）] ウィンドウが表示されます。
プログラムにあった数値を設定してください。

設定したら [OK] ボタンをクリックして、ウィンドウを閉じます。
これでパーミッションの変更は完了です。



2: クリック