


4

新しく追加されたパーソナリティをクリックして選択し、[編集] ボタンをクリックします。

▼図：「パーソナリティ」ウィンドウ



5

[設定] ウィンドウが表示されます。各項目を設定します。

▼図：「設定」ウィンドウ

1 設定名

このアカウントの名前を設定します。任意でかまいません。

2 ユーザ名 (U)

サイト管理ページで設定した [ユーザ名] を記入します。

3 受信用サーバ名

pop3.ドメイン名

『SYNERGY 設定 通知メール』に記載されている [POP3(受信)サーバ] を入力します。

4 名前

送信するメールの差出人欄に表示されます。お好みの名前を入力してください。

5 送信用サーバ

ご利用プロバイダ指定の送信 (SMTP) サーバ

ご利用プロバイダ指定の送信 (SMTP) サーバを設定します。プロバイダ契約時に通知された書類・メール等をご確認いただくか、お使いのプロバイダ様にお問い合わせ下さい。または、「smtp.ドメイン名」でも使用可能ですが、お使いのプロバイダによっては接続が不安定になる場合がありますので、プロバイダ指定の送信サーバ設定を推奨します。

6 メールアドレス

電子メールエイリアス @ ドメイン名

サイト管理ページで設定した、お客様のメールアドレスを記入します。

設定をしたら、[OK] ボタンをクリックします。



6

パーソナリティのリストに設定した内容が反映されました。
これで設定は完了です。

▼図：「パーソナリティ」ウィンドウ



7


送受信の際に、図のような「パスワードの入力」ウィンドウが表示されます。

▼図：「パスワードの入力」ウィンドウ

① パスワード (P)

サイト管理ページで設定した [パスワード] を記入します。

パスワードを入力し [OK] ボタンをクリックすると、送受信が開始されます。




クリック

設定を変更するには

設定内容に誤りや変更があった場合は、以下の手順に従って各項目を設定し直します。

1


ウィンドウ上部 [ウィンドウ] メニューから [パーソナリティ] を選択します。



2

[パーソナリティ] ウィンドウが表示されます。

設定を変更したいパーソナリティをクリックして選択し、[編集] ボタンをクリックします。



3

[設定] ウィンドウが表示されます。初期設定の手順 4 を参考に各項目の設定を変更します。

(*が初期設定で設定した項目です)

設定が完了したら [OK] ボタンを押して、[設定] ウィンドウを閉じます。

これで設定は終了です。

