SYNERGY SERVER ご利用マニュアル

電子メールのご利用方法 - 02 電子メールソフトの設定 for Windows - 03 Thunderbird1.0

03 Thunderbird1.0

ここでは、「Thunderbird1.0」の設定方法をご説明します。「Thunderbird1.0」を使用する場合、「Mozilla Japan」にて、 「Thunderbird 日本語版」をダウンロードし、お使いのパソコンにインストールする必要があります。詳しいダウンロード・インスト ールの手順は「Mozilla Japan」のサイトを参照してください。

Mozilla Japan…http://www.mozilla-japan.org/products/thunderbird/

なお、ソフトのバージョンによって、内容が多少異なる場合がありますのでご了承下さい。

初期設定 図中で設定している値はサンプルです。お客様により入力情報は異なりますのでご注意下さい。 1 ▼図:「Thunderbird1.0」アイコン 「Thunderbird1.0」のアイコンをダブルクリックして、 「Thunderbird1.0」を起動します。 Mozilla Thunderbird 2 ▼図:「Thunderbird」ウィンドウ [ツール]メニュー ウィンドウ上部 [ツール (T)] メニューから [電子メールアカウン ★ールとニュースグループ ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 移動(③ メッセージ(M) ールの ヘルプ(出) アドレス帳(<u>A</u>) 拡張機能(<u>E</u>) テーマ(<u>T</u>) ト (C)] を選択します。 Ctrl+2 愛信 作成 アドレス帳 源信 全員に返信 報送 表示(): すべて メッセージフィルタ(E). フォルダ ● 0 件名 迷惑メールフィルタ(」).. を実行(U) されたメールを削除(L) インボートの... JavaScript コンソール(N) [アカウント設定 (C)] を選択

3

[アカウント設定]ウィンドウが開きます。

[アカウントを追加 (A)] をクリックします。



SYNERGY SERVER ご利用マニュアル 電子メールのご利用方法 - 02 電子メールソフトの設定 for Windows - 03 Thunderbird1.0

4

[アカウントウィザード]ウィンドウが開きます。

[メールアカウント]を選択して、[次へ]ボタンをクリック します。

▼図:[アカウントウィザード]ウィンドウ



▼図:[アカウントウィザード]ウィンドウ

 アカウントウィザード
 ※

 差出人情報
 メッセージの差出人を表す情報を入力してください。これはアカウントごとは別のもの を設定して使い分けることができます。

 あなたの名前を入力してください。この名前は送信メッセージの "差出人" (From) に表示されます。 (特 山田 太郎)

 1 あなたの名前(小):
 山田 太郎

 このアカウントで使用するメールアドレスを入力してください。(例: "user@example.jp")

 2 メールアドレス(E):
 info@syng.jp

 ● 3 : クリック

 「次へ キャンセル

5

[差出人情報]を設定します。

あなたの名前 (Y)

送信するメールの差出人欄に表示されます。お好みの名前 を入力してください。

2 メールアドレス (E)

電子メールエイリアス @ドメイン名

サイト管理ページで設定した、お客様のメールアドレスを記 入します。

[次へ]ボタンをクリックします。

SYNERGY SERVER ご利用マニュアル 電子メールのご利用方法 - 02 電子メールソフトの設定 for Windows - 03 Thunderbird1.0

6

[サーバー情報]を設定します。

 メール受信サーバの種類 「POP」を選択します。

2 メール受信サーバ (S)

pop3. ドメイン名 『SYNERGY 設 定 通 知 メ ー ル 』に 記 載 さ れ て い る [POP3(受信)サーバ]を入力します。

3 メール送信サーバ (0)

ご利用プロバイダ指定の送信 (SMTP) サーバ

ご利用プロバイダ指定の送信(SMTP)サーバを設定します。 プロバイダ契約時に通知された書類・メール等をご確認い ただくか、お使いのプロバイダ様にお問い合わせ下さい。 または、「smtp.ドメイン名」でも使用可能ですが、お使 いのプロバイダによっては接続が不安定になる場合があり ますので、プロバイダ指定の送信サーバ設定を推奨します。

[次へ]ボタンをクリックします。

[ユーザー ID] を入力します。

1 受信ユーザ ID(I)

サイト管理ページで設定した [ユーザ名]を記入します。

2 送信ユーザ ID(0)

基本的に「受信ユーザ」と同じです。サイト管理ページで 設定した [ユーザ名]を記入します。

入力したら[次へ]ボタンをクリックします。

アカウントウィザード X サーバ情報 メール受信サーバの種類を選択してください。 1 O POP 🔿 IMAP メール受信サーバの名前を入力してください。(例: mailexample.jp) 2 メール受信サーバ(S): pop3.syng.jp 共通受信トレイにより複数のアカウントのメールをまとめて扱うことができます。このア カウントで送受信するメールを個別のディレクトリに保存する場合はチェックを外して 下ざい。 ▼ 共通受信トレイを使用する (*ローカルフォルダ** にメールを保存) メール送信 (SMTP) サーバの名前を入力してください。(例: smtp.example.jp) 3 メール送信サーバ(Q): ご利用プロバイダに指定されている送信 (SMTP) サー → 4: クリック 戻る 次^ キャンセル



▼図:[アカウントウィザード]ウィンドウ



SYNERGY SERVER ご利用マニュアル 電子メールのご利用方法 - 02 電子メールソフトの設定 for Windows - 03 Thunderbird1.0

8

[アカウント名]を入力します。

① アカウント名 (A)

このアカウントの名前を設定します。任意でかまいません。

入力したら[次へ]ボタンをクリックします。

▼図:[アカウントウィザード]ウィンドウ

▼図:[アカウントウィザード]ウィンドウ

▼図:パスワード入力ウィンドウ

アカウントウィザード				×
アカウント名				
				_
このアカウント ス)	に分かり易い名前を付	けてください。(例:仕事	第用、プライベート、ニュー	
1 アカウント名(A): 仕事用			
		戻る	次へ キャンセル	

9 各項目の設定を確認します。

「今すぐメッセージをダウンロード」をチェックします。

情報が正しければ、[終了]ボタンをクリックしてください。

アカウントウィザード	
設定完了	
以下の設定情報が正しいか確	認してください。
アカウント名: メールアドレス: 受信ユーザ ID: メール受信サーバ名: メール受信サーバの種類: 送信ユーザ ID: メール送信 (SMTP) サーバ名:	仕事用 info@syng.jp syng001 pop3.syng.jp POP3 syng001 smtp.syng.jp
✓ 今すぐメッセージをダウン□	- 6
"終了"をクリックすると設定を行	呆存してウィザードを終了します。 ~ クリレック
	マリック 戻る 終了 キャンセル

10

[終了]ボタンを押した後、接続に成功すると、図のような ダイアログが表示されます。

1 パスワード

サイト管理ページで設定した [パスワード]を記入します。

「パスワードマネージャでこのパスワードを保存する」を チェックします。



以上で初期設定は完了です。

SYNERGY SERVER ご利用マニュアル

▼図:「Thunderbird」ウィンドウ [ツール]メニュー

電子メールのご利用方法 - 02 電子メールソフトの設定 for Windows - 01 Outlook Express6

<u>設定を変更するには</u>

設定内容に誤りや変更があった場合は、以下の手順に従って各項目を設定し直します。

1

ウィンドウ上部 [ツール (T)] メニューから [電子メールアカ ウント (A)] を選択します。

💐 メールとニュースグループ				
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 移動	助② メッセージ(M)	ツール① ヘルプ(出)		
 ・ び レン (作成) アドレス帳 ・ 作成) アドレス帳 	全員に返信 報志	アドレス帳(<u>A</u>) 拡張機能(E) テーマ(T)	Ctrl+2	
7#ルダ	表示の: すべて	メッセージフィルタ(E) フィルタを実行(R)		
	♥ U 17%	迷惑メールフィルタ(J) 迷惑メールフィルタを実行(L) 迷惑メールとマークされたメー)) -ルを削除(<u>し</u>)	
		インボートの JavaScript コンソール(N)		
		アカウント設定(Q) オプンシン(Q)		
	[アカウント設定	፪ (C)] を選	訳

2

[アカウント設定]ウィンドウが開きます。

初期設定で設定した項目を変更するには、ウィンドウ左側メ ニューから [< アカウント名 >] (初期設定の手順7で設定し た名前です。例では「仕事用」)、アカウント内の[サーバ設定]、 [送信 (SMTP) サーバ]を選択し、それぞれ設定項目を変更し ます。

*印が初期設定で設定した項目です。

▼図:[アカウント設定]ウィンドウ [<アカウント名>]

ッ 7 1000 - コピーと増加なフォルダ - 編集とアドレス入力 - ディスク領域 受信編記 - セキュリティ ローカルフォルダ 送信 (SMTP) サーバ - アカウント名 >	アカウント設定はメッセージを 者またはインターネットサービ アカウント名(U): 仕事用 既定の差出人情報 このアカウントで使用する見 かを表すために使用されま * 名前(Y):	送信するために必要な情報です。分からないものが スプロバイダにお問い合わせください。 見ての差出人情報を設定して下さい。これはメッセー す。	ある場合はシステム管刊 -ジの送信者が誰である
クリックして選択	 メールアドレス(E) 返信先 (Rep)-10(S): 組織 (Organization)(Q): メッセージに次の署名 メッセージに vCard を 	山田 大郎 Info®syng jp き挿入する。 添付する [参照(Q) (vCard を編集(Q) 差出人情報を管理(M).
アカウントを追加(A)			
既定のアカウントに設定(E)			
アカウントを削除(R)			

▼図:[アカウント設定] ウィンドウ [送信 (SMTP) サーバ]

■ 仕事用	送信 (SMTP) サーバの設定
 シーパロルモンタルダーム・コーンと特別なタルダーム・コーンと特別なタルダーム ホーム・シーム・シーム・シーム・シーム・シーム・シーム・シーム・シーム・シーム・シ	Pがついた雑誌お持ちの場合でも、該定が必要な送信 SMTP) サーバは 12だけです。 メッセージ 送信に使用するサーバ名を入力して下さい。 サーバ名(な) (ant_boyne jp) ホート番号(2) (26) 既定値 2 マーザ名(20) (27) (26) (27) (26) (27) (26) (27) (27) (27) (27) (27) (27) (27) (27
アカウントを追加(<u>A</u>)	
既定のアカウントに設定(E)	
(7)わか) 小太道(K金(D))	

▼図:[アカウント設定]ウィンドウ [サーバ設定]

アカウント設定		×
	サーパ設定 サーパ設定 サーパない サーパない ションサーバ サーパない ションサーバ サーパない ショーク オート(2) 110 サーパない ショーク サーパない マーク (「保護された注意を (SSL)を使用する (「保護されたご認定 (APOP, NTLM, OFAN+MOD)を使用する	
↓ [サーバ設定] クリックして選択	 ジレジがにが着ったビージがないが確認する が有力・ビージがないが 10 分ことに確認する くり 合助しにが着ったビージである イッグのみ取得する サーンにかたビージを掲す ・サージのが定日目時が 「2」目以上前のものは非影する ・受信トレイからふったージを制定する まで見ます 終了時にごみ指数を知にする 	
	メッセージの保存先(L): Wyfile-server¥UserData¥UNI ADMIN¥Application Data¥Thunderbird¥Profiles¥ci 参照(E)	
アカウントを追加(A)		_
既定のアカウントに設定(E)		
アカウントを削除(B)		
	OK キャンセル	